


Chrome 浏览器安装 vue 插件


第 1 步：在 github 上下载 vue-devtools 源码，推荐下载 master 版本

下载地址：<https://github.com/vuejs/vue-devtools/tree/master>



第 2 步：下载之后解压

例如解压到 D:\vue 目录下



第 3 步：安装 node.js (已经安装过了无需再安装)

node.js 的安装老师在“阶段三·ES6 标准入门和 Flex 布局”有讲解，可参考 <https://class.imooc.com/lesson/1512#mid=36807>


第 4 步：安装 cnpm (已经安装过了无需再安装)

cnpm 的安装老师在“阶段三·ES6 标准入门和 Flex 布局”有讲解，可参考 <https://class.imooc.com/lesson/1512#mid=40149>

命令：`npm install -g cnpm -registry=https://registry.npm.taobao.org`

第 5 步：打开 cmd 命令行窗口，进入 vue 插件目录，安装插件依赖


命令：cnpm install



```
ca: npm
D:\vue\vue-devtools-master>cnpm install
 [23/36] Installing eslint-plugin-vue@next[npminstall:get] retry GET https://r.
npm.taobao.org/eslint-plugin-vue after 100ms, retry left 4, error: Error: connect
t ETIMEDOUT 202.143.100.96:443
  at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16) <
  errno: 'ETIMEDOUT',
  code: 'ETIMEDOUT',
  syscall: 'connect',
  address: '202.143.100.96',
  port: 443,
  name: 'RequestError',
  data: undefined,
  path: '/eslint-plugin-vue',
  status: -1,
  headers: {},
  res: [Object]
}, status: -1, headers: {},
stack: Error: connect ETIMEDOUT 202.143.100.96:443
  at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
 [23/36] Installing eslint-plugin-vue@next
```

第 6 步：cmd 命令行窗口，继续输入 npm run build 命令

出现如下界面表示成功




```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
DONE Compiled successfully in 11937ms 5:23:18 | F10: PM
Hash: 0e213f72d5f8a1b3bae3
Version: webpack 3.12.0
Time: 11937ms
   Asset      Size  Chunks             Chunk Names
  devtools.js  878 kB    0  [emitted] [big] devtools
  backend.js   34.7 kB    1  [emitted] backend
   hook.js     2.34 kB    2  [emitted] hook
  detector.js  3.61 kB    3  [emitted] detector
   proxy.js    878 bytes    4  [emitted] proxy
devtools-background.js 1.78 kB    5  [emitted] devtools-background
   background.js 2.21 kB    6  [emitted] background
D:\vue\vue-devtools-master>
```

第 7 步 :在 vue 插件目录下 ,进入\shells\chrome 目录 ,修改 manifest.json 文件 ,将 persistent 改为 true

```
26     "devtools_page": "devtools-background.html",
27     "background": {
28       "scripts": [
29         "build/background.js"
30       ],
31       "persistent": true
32     },
33     "permissions": [
34       "http://*/*",
35       "https://*/*",
36       "file:///*",
37       "contextMenus"
38     ],
```

第 8 步 :打开 Chrome 浏览器 ,地址栏输入 chrome://extensions/ ,将 shells 目录下的 chrome 文件夹拖入浏览器中





第 9 步：访问一个 vue 页面 按 F12 打开调试模式，即可看到 vue 插件

